Enterprise Edition の

このドキュメントでは、あるコンピューターからへCDP サーバー（Enterprise Edition）を / するについてします。

CDP サーバーには、の2つのがまれています：

- いコンピューター： のCDP サーバーがインストールされているマシン
- しいコンピューター： CDP サーバーのとなるマシン



なぜこのがなのか？

CDP サーバーをするはきく2つえられます。

- のコンピューターがハードウェアにがあるため、できなくなりました。
- バックアップ / リストアのに、すべてのタスクをかつにするためのがではないことがらかに

Enterprise Edition インストールをしいコンピュータに / するには、 のにってください。

> メモ
> のにするしいコンピューターがされていることをとします。
>
> [CDP Enterprise Edition for Windows システム]、[CDP Enterprise Edition for Linux システム]

- ステップ 1： しいCDP Enterprise Edition Server のインストール
- ステップ 2： CDP サーバーサービスのシャットダウン
- ステップ 3： しいコンピューターから"log"、"config"、および "data" をする
- ステップ 4： いコンピューターからの"log"、"config"、および"data" フォルダをコピーする

- ステップ 5： しいコンピューターでCDP サーバーをする
- ステップ 6： ライセンスキーの
- ステップ 7： Disk Safe のコピー
- ステップ 8： しいコンピューターでCDP サーバーをする

ステップ 1： しいCDP Enterprise Edition Server のインストール

はじめに、しいCDP Enterprise Edition Server
をしいコンピューターにインストールします。をしてください。

- [Windows システムへの Enterprise Edition のインストール]
- [Linux システムへの Enterprise Edition のインストール]

ステップ 2： CDP サーバーサービスのシャットダウン

しいコンピューターでCDP サーバーをします。

Linux インストール

CDP サーバーがLinux にインストールされている、のコマンドをしてターミナルでLinux CDP サーバーをすることができます。

```
/etc/init.d/cdp-server stop
```



"cdpserver stopped" メッセージがされます。



Windows インストール

CDP サーバーがWindows にインストールされている、"Services" ユーティリティでWindows CDP サーバーをすることができます。のステップをします。

1. Windows の"Start" ボタンをクリックし、プログラムの"Run" をします。"Run" ウィンドウがきます。

"services.msc" コマンドをし、 [OK] ボタンをクリックします。



2. "Services" ウィンドウがきます。



3. "R1Soft CDP Server" サービスをべておきます。それをクリックして、ドロップダウンメニューから"Stop" をします。サービスがされます。



ステップ 3： しいコンピューターから"log"、"config"、および "data" をする

のは、しいコンピューターでわなければなりません。

Linux インストール

1. Linux コンピューターでプログラムをします。CDP
サーバーのへし、のコマンドをしてすべてのファイル・フォルダをします。

```
cd /usr/sbin/r1soft
ls -al
```

```
root@ubuntu:/usr/sbin/r1soft# ls -al
total 140
drwx------ 11 root root  4096 2012-08-21 08:48 .
drwxr-xr-x  3 root root 12288 2012-07-23 07:19 ..
-rwxrwxrwx  1 root root 32796 2012-06-15 01:14 agent-license.txt
drwxrwxrwx  2 root root  4096 2012-08-14 07:59 apisamples
drwxrwxrwx  6 root root  4096 2012-08-14 07:59 bin
drwxrwxrwx  2 root root  4096 2012-08-21 08:48 conf
drwxrwxrwx  2 root root  4096 2012-08-21 09:21 data
-rw-r--r--  1 root root     0 2012-08-08 18:09 .enterprise-agent.dat
-rw-r--r--  1 root root     0 2012-08-08 18:08 .enterprise.dat
drwxrwxrwx  8 root root  4096 2012-08-14 07:59 jre
drwxrwxrwx  3 root root 20480 2012-08-14 07:59 lib
drwxr-xr-x  2 root root  4096 2012-08-21 08:48 log
-rw-r--r--  1 root root 32796 2012-08-08 18:08 server-license.txt
drwxr-xr-x  5 root root  4096 2012-08-21 08:46 tmp
drwxrwxrwx  3 root root  4096 2012-08-14 07:59 webapps
```

2. rm コマンドで log、config、および data フォルダをします。

```
rm -r /usr/sbin/r1soft/data/
rm -r /usr/sbin/r1soft/conf/
rm -r /usr/sbin/r1soft/log/
```

メモ
rm -r
コマンドのにはしてください。ディレクトリのちいがあった、このコマンドはせずに
Using rmdir and rm commands （リンク）をしてください。

```
root@ubuntu:/usr/sbin/r1soft# rm -r /usr/sbin/r1soft/data/
root@ubuntu:/usr/sbin/r1soft# rm -r /usr/sbin/r1soft/conf/
root@ubuntu:/usr/sbin/r1soft# rm -r /usr/sbin/r1soft/log/
root@ubuntu:/usr/sbin/r1soft#
```

Windows インストール

1. Windows Explorer プログラム（えば、"Start" › "Run" › %windir%\explorer.exe をクリックします）あるいはのファイルブラウザーをいて、C:\Program Files\R1Soft CDP Server Enterprise
ディレクトリにします（これはデフォルトのパスです；このでは、CDP サーバーが D: ドライブにあります）。



2. conf、data、および log フォルダをして、
します。そのために、これらのフォルダをクリックし、したコンテキストメニューで"Delete"
をします。すると、フォルダがえてしまいます。



ステップ 4： いコンピューターからの"log"、"config"、および"data" フォルダをコピーする

このステップでは、"log"、"config"、および "data" フォルダをいコンピュータからしいものへコピーします。

Linux インストール

1. しいコンピューターにされる SSH デーモンがあるは、 "log"、"config"、および "data" フォルダをコピーするためにscp コマンドをできます。

```
scp -r /path/to/folder/ user@targethost:/target/path/
```

このコマンドの：

- /path/to/folder/： コピーされているフォルダへのいコンピューターのパスです。"data" フォルダの、このパスはデフォルトで `/usr/sbin/r1soft/data/` となります。
- user： 「きみ」のをもっているしいコンピューターからのユーザーです。
- targethost： しいコンピューターの IP アドレスです。
- /target/path/： フォルダへのしいコンピューターのパスです。デフォルトのパスは

`/usr/sbin/r1soft/` となります。

2. このコマンドをにし、のをするために "yes" をします。に、ユーザーパスワードをします。

```
root@ubuntu:/usr/sbin/r1soft# scp -r /usr/sbin/r1soft/data/ root@192.168.1.40:/usr
/sbin/r1soft/
The authenticity of host '192.168.1.40 (192.168.1.40)' can't be established.
RSA key fingerprint is 5c:fd:2e:b1:ea:50:77:02:47:fa:57:6d:60:d7:d9:8e.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? y
Please type 'yes' or 'no': yes
Warning: Permanently added '192.168.1.40' (RSA) to the list of known hosts.
root@192.168.1.40's password:
derby.log                                     100% 3998     3.9KB/s   00:00
log.ctrl                                      100%   48     0.1KB/s   00:00
logmirror.ctrl                                100%   48     0.1KB/s   00:00
log11.dat                                     100% 1024KB   1.0MB/s   00:00
dbex.lck                                      100%    4     0.0KB/s   00:00
c1091.dat                                     100% 8192     8.0KB/s   00:00
c51.dat                                       100%   36KB  36.0KB/s   00:00
cdd1.dat                                      100% 8192     8.0KB/s   00:00
```

コピーされたフォルダはしいコンピューターでつけることができます。

```
drwxrwxrwx 3 root root  4096 Aug 22 07:16 data
```

> メモ
> このステップはできないところがあれば、ずこのページをおみください： Remote file copy program（リンク）

Windows インストール

1. Windows Explorer プログラム（えば、"Start" "Run" `%windir%\explorer.exe` をクリックします）あるいはのファイルブラウザーをいて、`C:\Program Files\R1Soft CDP Server Enterprise` ディレクトリにします（これはデフォルトのパスです；このでは、CDP サーバーが `D:` ドライブにあります）。



2. "log"、"config"、および "data" フォルダをし、コピー
します。そのために、フォルダをクリックし、したコンテキストメニューで "Copy"
のをします。フォルダはWindows クリップボードにコピーされます。



3. は、これらの3つのフォルダをしいコンピューターでの"R1Soft CDP Server Enterprise" フォルダにペーストします。しいコンピューターがじLAN にし、アクセスである、ユーザーは"R1Soft CDP Server Enterprise" フォルダにするな（みりときみ）があるとされます。



ステップ 5： しいコンピューターでCDP サーバーをする

のはするしいコンピューターでわなければなりません。

Linux インストール

R1Soft Linux CDP Server はのコマンドをしてでできます。

```
/etc/init.d/cdp-server start
```

```
root@ubuntu:/home/user# /etc/init.d/cdp-server start
/etc/init.d/cdp-server : cdpserver started
root@ubuntu:/home/user# /etc/init.d/cdp-server status
/etc/init.d/cdp-server : cdpserver (pid 24002) running
root@ubuntu:/home/user#
```

"cdpserver started" メッセージがされます。

サービスをするには、`cdp-server status` コマンドをして、<Enter> をします。

```
/etc/init.d/cdp-server status
```

```
root@ubuntu:/home/user# /etc/init.d/cdp-server start
/etc/init.d/cdp-server : cdpserver started
root@ubuntu:/home/user# /etc/init.d/cdp-server status
/etc/init.d/cdp-server : cdpserver (pid 24002) running
root@ubuntu:/home/user#
```

Windows インストール

1. のステップ2にしたように"Services" ウィンドウにアクセスします。

2. "R1Soft CDP Server" サービスをべてから、それをクリックし、したコンテキストメニューで "Start" コマンドをします。



サービスがされます。

ステップ 6： ライセンスキーの

のはするしいコンピューターでわなければなりません。

CDP Enterprise Edition Server のをできるように、このをにわなければなりません。

ライセンスキーのについてのは、 [ライセンスの] をしてください。

ステップ 7： Disk Safe のコピー

> メモ
> のはにいコンピューターでわなければなりません。にしいコンピューター
> でします。

このがしたら、Disk Safe
のデータはしいコンピューターのストレージににされるようになります。

Disk Safe のコピーについてのは、[Disk Safe のコピーまたは] をしてください。

ステップ 8： しいコンピューターでCDP サーバーをする

のはしいコンピューターでわなければなりません。このは、Disk Safe
のコピーがしたでえます。

CDP サーバーのについてのは、[CDP サーバーの] をしてください。