

Windows システムは 32 ビットなのか、64 ビットなのかをべる

このドキュメントは、Windows

Vista、XP、7、2003、2008のシステムは32ビットなのか、64ビットなのか（x86またはx64）を
Windows

バージョンにより、32ビットまたは64ビットのCDPソフトウェアインストーラーをするがあまり

コンピュータでされているオペレーティングシステムをし、そのビットをするには、のにつてく

[Windows Vista](#) | [Microsoft Windows XP Professional](#) | [Microsoft Windows Server 2003](#) | [Windows 7](#)
| [Windows Server 2008](#) | [Windows Server 2008 R2](#) | [Windows Server 2008 Server Core](#)

Windows Vista

Windows Vista

をっているは、32ビットバージョンなのか64ビットバージョンなのかをけるのに3つのがあまり
バージョンをするには、のにつてください。

メソッド1：msinfo32のい

1. [スタート] をクリックします。
2. に、 [ファイルをして] が [スタート] をクリックします。
3. をします。

msinfo32.exe

[OK] をクリックするか、または<ENTER> キーをします。

4. される [システム] ウィンドウで、 [システムの] のをします。
 - Windows の32ビットの、 [システムの] が "86- PC"になります。
 - Windows 64ビットの、 [システムの] が "64- PC"になります。

メソッド2：システムウィンドウのい

1. [スタート] をクリックします。
2. [スタート] ボックスにをします。

system

そして、<ENTER> をクリックします。

3. に、 [プログラム] リストで [システム] をクリックします。

4. オペレーティングシステムがのように入ります。

- 64ビットバージョンのオペレーティングシステムの：「64 ビット オペレーティングシステム」は [システム] の [システムの] フィールドに入ります。
- 32ビットバージョンのオペレーティングシステムの：「32 ビット オペレーティングシステム」は [システム] の [システムの] フィールドに入ります。

メソッド3：システムサマリーの入

1. [スタート] をクリックします。

2. [スタート] ボックスに入ります。

system

そして、<ENTER> をクリックします。

3. に、 [プログラム] リストで [システム] をクリックします。

4.

ナビゲーションペインの [システムサマリー] をすると、オペレーティングシステムがのように入ります。

- 64ビットバージョンのオペレーティングシステムの：「64- PC」は [システムの] フィールドに入ります。
- 32ビットバージョンのオペレーティングシステムの：「86- PC」は [システムの] フィールドに入ります。

Microsoft Windows XP Professional

Windows XP

持っているのは、32ビットバージョンなのか64ビットバージョンなのかをけるのに3つのがあります。

メソッド1：msinfo32の入

msinfo32.exe をするには、のに入ります。

1. [スタート] をクリックします。

2. に、 [ファイルをして] が [スタート] をクリックします。

3. に入ります。

msinfo32.exe

そして、<ENTER> をクリックします。

4. [システム] ウィンドウには、[システムの] のがされます。

- 64ビットバージョンのWindowsの : "x64-based PC"
- 32ビットバージョンのWindowsの : "x86-based PC"

メソッド2 : sysdmのい

Windows XP のいくつかのバージョンにはmsinfo32.exe
がインストールされていません。このタイプのバージョンには、のってください。

1. [スタート] をクリックします。
2. [ファイルをして] をクリックします。
3. をします。

sysdm.cpl

[OK] をクリックします。

4. [] タブをクリックします。オペレーティングシステムがのようにされます。

- 64ビットバージョンのオペレーティングシステムの : "Microsoft Windows XP Professional x64 Edition" は [システム] にされます。
- 32ビットバージョンのオペレーティングシステムの : "Microsoft Windows XP Professional" は [システム] にされます。

メソッド3 : winsdのい

1. [スタート] をクリックします。
2. [ファイルをして] をクリックします。
3. をします。

winmsd.exe

[OK] をクリックします。

4. [] ペインで、アイテムのプロセッサをします。そのをします。

- プロセッサにしているは"x86," からまると、コンピューターはWindows オペレーティングシステムの32ビットバージョンをしています。
- プロセッサにしているは"ia64" または"AMD64," からまると、コンピューターはWindows オペレーティングシステムの64ビットバージョンをしています。

Microsoft Windows Server 2003

Windows Server

2003をとっているは、32ビットバージョンなのか64ビットバージョンなのかをけるのに2つのがあ

メソッド1 : sysdm のい

1. [スタート] をクリックします。
2. [ファイルをして] をクリックします。
3. をします。

sysdm.cpl

[OK] をクリックします。

4. [システムプロパティ] ウィンドウで、[] タブをします。
5. オペレーティングシステムはのようになされます。

- 64ビットバージョンのオペレーティングシステムの : "Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition" は [システム] にされます。
- 32ビットバージョンのオペレーティングシステムの : "Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition" は [システム] にされます。

メソッド2 : winmsdのい

winmsd.exe をすると、オペレーティングシステムのよりしいをします。

1. [スタート] をクリックします。
2. [ファイルをして] をクリックします。
3. をします。

winmsd.exe

[OK] をクリックします。

4. [] ペインで、アイテムのプロセッサをします。そのをします。

- プロセッサにしているは"x86," からまると、コンピューターはWindows オペレーティングシステムの32ビットバージョンをしています。
- プロセッサにしているは"ia64" または"AMD64," からまると、コンピューターはWindows オペレーティングシステムの64ビットバージョンをしています。

Windows 7

Windows

7をっているは、32ビットバージョンなのか64ビットバージョンなのかをけるために、のにつて

メソッド1: コンピュータープロパティのい



メモ

Windows 7 およびWindows Vista にしています。

1. [スタート] をクリックします。
2. [コンピューター] をクリックします。
3. [プロパティ] をクリックします。
4. [システム] に [システムの] がされます。

メソッド2: コントロールパネルの [システム] のい

1. [コントロールパネル] にアクセスします。
2. [すべてのコントロールパネル] をクリックします。
3. [システム] をします。
4. [システム] に [システムの] がされます。オペレーティングシステムはのようになされます。
 - 32ビットバージョンのオペレーティングシステムの: 「32 ビット オペレーティングシステム」は [システム] の [システムの] フィールドにされます。
 - 64ビットバージョンのオペレーティングシステムの: 「64 ビット オペレーティングシステム」は [システム] の [システムの] フィールドにされます。

Windows Server 2008

Windows Server

2008をっているは、32ビットバージョンなのか64ビットバージョンなのかをけるために、のにつて

1. [コントロールパネル] にアクセスします。
2. [システム] をクリックします。
3. オペレーティングシステムはのようになされます。
 - 32ビットバージョンのオペレーティングシステムの: 「32 ビット オペレーティングシステム」は [システム] の [システムの] フィールドにされます。
 - 64ビットバージョンのオペレーティングシステムの: 「64 ビット オペレーティングシステム」は [システム] の [システムの] フィールドにされます。

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2 は64ビットのみです。 .

Windows Server 2008 Server Core

Server Core は、Windows Server 2008 のオペレーティングシステムをしているコンピューターのためののサーバーインストールオプション。 Server Core は、られたのあるメンテナンス・サーバーをします。 Server Core はWindows Server 2008またはそのバージョンをとします。

1. [スタート] をクリックします。に、 [ファイルをして] が [スタート] をクリックします。
2. をします。

systeminfo

<ENTER> キーをします。

3. [システム] では、 [システムの] のがされます。

- 64ビットバージョンのWindowsの : "x64-based PC"
- 32ビットバージョンのWindowsの : "x86-based PC"